

## メニューをカスタマイズ (Std/Pro)

?

1



Windows のスタートボタンをクリック  
または Windows キーを押す

2

メニューが一覧で表示されます。  
「すべて」をクリック

※ご利用のパソコンによって表示方法に違いがあります。




3

一覧から BELLDESIGN のフォルダをクリック  
設定の一覧から「BELL DESIGN メニュー編集」をクリック




4

現在使用しているメニューを複製して複製したメニューを編集する  
項目名称欄にメニュー名を入力⇒「複製」ボタンをクリック




「OK」をクリック



5


ユーザーインターフェイス設定の左下にある「編集」ボタンをクリック



1. 編集項目タブ・・・編集するメニュー・ツールバー・ツールボックスを指定
2. メニュー一覧・・・指定した編集項目のメニューの一覧
3. 機能・・・追加する項目の機能を指定
4. 項目・・・メニュー一覧に表示される名称
5. 定義内容・・・追加するコマンドの2文字短縮名称
6. 注釈・・・ツールバー・ツールボックスでコマンドにマウスを合わせると表示される


6

メニュー名称を右クリック⇒新規作成⇒ポップアップかコマンドのどちらかをクリック  
※ここではポップアップを指定して説明します。




7

項目欄にキーボードから名称を入力




# 8

操作7で作成したポップアップに追加するコマンドを指定  
対象コマンドを右クリック⇒コピーをクリック




# 11

BELL DESIGN を起動してメニューを切り替える  
支援⇒メニュー切替⇒メニュー  
メニュー選択から作成したメニューを選択して「確定」ボタンをクリック




# 9

作成したポップアップにコピーしたコマンドを追加  
作成したポップアップを右クリック⇒コピーしたアイテムの  
貼り付けをクリック




操作6でコマンドを追加した場合  
項目にコマンド名称  
定義内容に2文字のコマンド短縮名称を入力  
※コマンド短縮名称についてはマニュアルまたはコマンド一覧から確認してください



# 10

操作8～9を繰り返して、コマンドを追加し「適用」ボタン  
をクリック⇒「OK」ボタンをクリック



「OK」ボタンをクリックして終了




定義内容・・・記号・・・役割  
割り込み・・・!・・・別コマンド実行中に割り込んでコマンドの実行が可能  
Enter・・・<CR>・・・パラメーターの終了  
Esc・・・<CANCEL>・・・次のコマンドを実行したときに、前のコマンドを終了させる

## ツールバーをカスタマイズ (Std/Pro)

?


1

項目名称欄にツールボックス名称を入力⇒「複写」ボタンをクリック⇒「編集」ボタンをクリック




4

アイコンをダイアログ左の Bitmap Files から選択  
アイコンをクリック⇒アイコンの変更をクリック



2

編集項目タブからツールバーをクリック



5

定義内容に2文字のコマンド短縮名称を入力  
※コマンド短縮名称についてはマニュアルまたはコマンド一覧から確認してください


注釈を入力

※注釈=使用時にカーソルをアイコンに重ねると表示される説明文



3

ツールバー名称を右クリック⇒新規作成⇒コマンドをクリック



6



操作3～5を繰り返して、コマンドを追加し「適用」ボタンをクリック⇒「OK」ボタンをクリック  
ユーザーインターフェース設定の「OK」ボタンをクリック

7

BELL DESIGN を起動してメニューを切り替える

支援⇒メニュー切替⇒ツールバー

ツールバー選択から作成したツールバーを選択して「確定」ボタンをクリック




操作5で定義内容を入力するときメニュー参照からコマンドを選択できます。


「メニュー参照」ボタンをクリック⇒一覧から追加するコマンドをクリック⇒「定義内容を参照」ボタンをクリック



# ツールボックスをカスタマイズ (Std/Pro)




ツールボックス名称を右クリック⇒新規作成⇒分割(セパレータ無)をクリック





項目名称欄にツールボックス名称を入力⇒「複製」ボタンをクリック⇒「編集」ボタンをクリック




現在ツールボックスが3列で構成されているため  
 コマンド・コマンド・コマンド・分割(セパレータ無)  
 コマンド・コマンド・コマンド  
 このように作成していくため分割(セパレータ無)を入れます





操作3で追加した MENUBREAK を指定して右クリック⇒新規作成⇒コマンドをクリック



編集項目タブからツールボックスをクリック



アイコンをダイアログ左の Bitmap Files から選択  
 アイコンをクリック⇒アイコンの変更をクリック



定義内容に2文字のコマンド短縮名称を入力  
 ※コマンド短縮名称についてはマニュアルまたはコマンド一覧から確認してください  
 注釈を入力  
 ※注釈=使用時にカーソルをアイコンに重ねると表示される説明文



7

操作4～6を繰り返して、コマンドを追加し「適用」ボタンをクリック⇒「OK」ボタンをクリック  
ユーザーインターフェース設定の「OK」ボタンをクリック

8

BELL DESIGN を起動してメニューを切り替える  
支援⇒メニュー切替⇒ツールボックス  
ツールボックス選択から作成したツールボックスを選択して  
「確定」ボタンをクリック

