

移動や削除の時に図形を選択できない


図形が選択できない設定になっています。
各項目を確認してください。

○選択条件（マスク）設定がオンになっている

STEP.1 ステータス（画面下）の【マスク：オン】になっている場合
選択条件が設定されている状態です。




STEP.2 【マスク：オン】部分をクリック
全マスク解除を選択して「確定」ボタンをクリック
【マスク：オフ】に表示が変わります




選択条件設定・・・図形選択時に選択する図形の条件を設定します。

○選択したい図形の画層が編集不可になっている

STEP.1 選択したい図形の現在の画層編集状態を確認
支援—計測—要素解析
選択したい図形をクリックすると解析結果が表示されます。
○が可 ×が不可



STEP.2 画層編集状態を変更
支援—画層—画層設定
画層を選択して「編集可」ボタンをクリックして確定します。



○設定されている選択方法と選択の仕方が間違っている

STEP.1 領域指定選択方法、点列指定選択方法のときの設定で
選択の図形の一部分指定と全体指定の2種類があります。
ステータス（画面下）「一部」または「全体」確認してください。



STEP.2 「一部」は図形の一部分を囲んで選択します。
「全体」は図形の全体を囲んで選択します。

《一部》領域選択



《全体》領域選択

